



Driver Seagull se incluyen fonts para Impresoras (Caso Toshiba EV4 descrito aquí) o las que sean. Se instalan unas fuentes por defecto en el sistema operativo C39 128 UPC, Esto siempre que el formulario este apuntando a una de las impresoras de transferencia que están configuradas. Esto es valido para Word Acces o la aplicación que sea. La configuración y modificación de esas fuentes se hace a través del driver. Seleccionar la carpeta fonts




Luego de dar a fonts vemos las que están instaladas, pero se pueden instalar mas o incluso modificar las propiedades de las que ya existen instaladas.

Vemos paso a paso como instalar una nueva y modificar su densidad.


- Activar **[Fuente]** y luego **[Nueva Fuente de Código de Barras]**.
- En **Nombre de Fuente**: Dar un nombre nuevo a la Fuente por ejemplo **Code nuevo 128**.
- Elegir la simbología y la dimensión de modulo X** (Esto es el grosor del código de barras) es decir a líneas de diferente grosor afecta a la densidad del código, pero no elegir la mas baja ya que sería ilegible. También podemos elegir la orientación de impresión y en ancho (no varia).




- Legible, debemos poner Ninguna o barras inferiores si queremos el literal del código abajo.
- En el Botón de herramientas debemos observar algunos detalles como deshabilitar la opción que viene por defecto.
- El resto de opciones como tipo de sensor densidad de impresión Térmica o Transferencia Térmica se deben ajustar de acuerdo al uso de los materiales de impresión. En la opción de driver de **[Preferencias de Impresión]**, donde además están las medidas de la etiqueta etc.
- Combinar los campos RFID y Codigo de barras** (ya que saldrían adyacentes).



Hecho todo esto podemos buscar la fuente en nuestro formulario, y escribir con ella los numeros o información que esta saldrá impresa en la impresora en código de barras.



El código generado será proporcional en altura al tamaño de la fuente empleada, y en ancho según el ancho del módulo escogido en el apartado c). Siempre podemos modificar la proporción y detalles del código de barras desde la font ya creada, dando doble



click.